
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Petitorios de Planta

Procedimiento: MF01-08

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: PETITORIOS DE PLANTA.....	3
5. REGISTROS.....	4

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar la utilización de los petitorios de Planta de los módulos de Manufactura en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Planta y Almacenes

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) El petitorio resume las demandas de materiales de las órdenes de planta liberadas para una localización de producción determinada, para solicitar la transferencia de estos desde un almacén de origen.
- b) Los materiales demandados provienen de la lista de materiales de las órdenes de planta liberadas.
- c) Al petitorio pueden añadirse más materiales o suministros que no estén contenidos en la lista de materiales, en este caso, no se ejecuta una transferencia entre almacenes, sino una salida directa o consumo.
- d) El petitorio, puede también utilizarse para pedir productos intermedios producidos y consumidos en diferentes centros de trabajo.
- e) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo (MF02-01)

4. PROCEDIMIENTO: PETITORIOS DE PLANTA

AREA	TAREA	
PLANTA	1. Crear, modificar o eliminar petitorios de planta en, Control de Planta / Procesos / Petitorios SF. <ul style="list-style-type: none">• Registrar el password para crear el petitorio, el password se encuentra registrado en: Administrador del Sistema / Mantener / Control de Claves:	
	<table border="1"><tr><td>21</td><td>Clave para Crear/Mod./Elim GDM Petitorios</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Puede seleccionar las órdenes de planta cuyos materiales desea sumarizar.• Se muestran los materiales requeridos y sus cantidades, para producir los ítems especificados en las órdenes de planta seleccionadas.• Confirmar las cantidades sugeridas (Cantidad necesaria) o modificarlas de acuerdo a la necesidad.• Para los ítems contenidos en las listas de materiales de las órdenes de planta, utilizar el TO-L1 (transferencia), seleccionar el tipo de operación adecuado y dar click en "Asignar".• Si se requieren otros materiales o suministros, dar click en el botón "Agregar"	21
21	Clave para Crear/Mod./Elim GDM Petitorios	

	<ul style="list-style-type: none"> i. Especificar el artículo o ítem ii. Indicar la cantidad pedida iii. Agregar la línea. <ul style="list-style-type: none"> • Para los ítems “agregados”, es decir NO contenidos en las listas de materiales de las órdenes de planta, utilizar el TO-L2 (Salida), seleccionar el tipo de operación adecuado y dar click en “Asignar”. • Si se desea imprimir el petitorio. • Grabar el petitorio de planta, al hacerlo se generará un número de petitorio y fecha. 		
<p>ALMACEN</p>	<p>2. En, Control de Planta / Procesos / Petitorios SF. atender el petitorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar los petitorios pendientes de atención. • Registrar el password para atender el petitorio, el password se encuentra registrado en: Administrador del Sistema / Mantener / Control de Claves: <table border="1" data-bbox="507 846 1375 880"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">18</td> <td>Clave para Permitir Procesar Trx.IM Masivamente desde SF</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Posicionarse sobre la línea del petitorio a atender • Dar click en el botón “Atender Petitorio”, se despliega el contenido del petitorio creado por Planta. • Confirmar o editar las cantidades a atender • Si desea puede imprimir el petitorio. • Procesar el petitorio, en ese momento suceden dos acciones: <ul style="list-style-type: none"> i. Por la transferencia, los ítems y sus cantidades serán transferidas a la localización de destino indicada en el petitorio, restando el stock de la localización origen y sumando al stock de la localización de destino. ii. Por la salida, los ítems y sus cantidades serán consumidos con el tipo de operación de salida indicada en el petitorio, restando el stock de la localización origen. 	18	Clave para Permitir Procesar Trx.IM Masivamente desde SF
18	Clave para Permitir Procesar Trx.IM Masivamente desde SF		

5. REGISTROS

Todos los reportes impresos de los módulos de Manufactura del Sistema BUND-ERP.